

Inhaltsverzeichnis

Anlegen von neuen Benutzern	2
Erweiterte Berechtigungen	2
Zugangsdaten senden	2
Initialpasswort setzen	3
Registration neuer Nutzer	3

Anlegen von neuen Benutzern


Neue Benutzer der Datenbank werden über den Menüpunkt Datenverwaltung Adressen hinzugefügt. Dies geschieht in zwei Schritten:

1. Zunächst wird ein neuer Stammdatensatz angelegt

Die Mindesteingaben zu einem Datenbankbenutzer sind der Vorname/Nachname sowie eine gültige Emailadresse, alle anderen Felder/Angaben sind optional.

2. Wurde der Datensatz erfolgreich hinzugefügt wird er erneut zur Bearbeitung aufgerufen.

Im Modus Bearbeiten hat die Eingabemaske einen zusätzlichen Reiter: **System**. Dort kann der entsprechende Haupt-Benutzerlevel ausgewählt werden, i. d. R. ist dies Registrierter Benutzer, bzw. bei Zuchtvereinen Vereinsmitglied.



The screenshot shows a user management interface with a yellow background. At the top, there are five tabs: 'Stammdaten', 'Persönliche Daten', 'Kontaktdaten', 'Vereinsdaten', and 'System'. The 'System' tab is selected. Below the tabs, there are several fields:

- Benutzerlevel**: A dropdown menu with 'Default' selected.
- DB-Status**: Two radio buttons, 'Aktiv' and 'Inaktiv'. 'Inaktiv' is selected.
- Letzter Login**: An empty text input field.
- Logins**: The value '0'.
- IP**: An empty text input field.

Um einen Login überhaupt erst zu ermöglichen ist es zwingend notwendig den DB-Status auf **Aktiv** zu setzen, andernfalls ist es unmöglich sich im Datenbanksystem anzumelden. Sollen Benutzer gesperrt werden, so ist der einfachste und schnellste Weg den Status auf **inaktiv** zu setzen.

Erweiterte Berechtigungen

Um einem Benutzer zusätzliche Rechte zu gewähren, müssen diese über die [Benutzerlevelerweiterung](#) vergeben werden.

Zugangsdaten senden

Alternativ kann über die Adressverwaltung einem Benutzer auch ein neues Passwort zugesendet werden. Markieren Sie hierzu den entsprechenden Nutzer und drücken die Schaltfläche **Zugangsdaten senden**.

The screenshot shows a web interface for managing address data. At the top, there is a navigation bar with a home icon and the text 'Adressstammdaten'. Below this are buttons for 'Aktualisierte Datensätze' and 'Neue Datensätze'. A search bar is also present. The main area displays a table with columns: 'Titel', 'Vorname 1', 'Nachname 1', 'Strasse 1', 'PLZ 1', 'Ort 1', 'Adresstatus', 'Mitgliedsart', 'Benutzerlevel', and 'DB-Status'. The first row of the table has a checkbox in the first column, which is circled in red. To the right of the table, there is a green button labeled 'Zugangsdaten senden', also circled in red. The table contains five rows of data, all with 'Aktiv' status.

	Titel	Vorname 1	Nachname 1	Strasse 1	PLZ 1	Ort 1	Adresstatus	Mitgliedsart	Benutzerlevel	DB-Status
<input checked="" type="checkbox"/>								Mitglied, Vorstand	Vereinsmitglied	Aktiv
<input type="checkbox"/>									Vereinsmitglied	Aktiv
<input type="checkbox"/>									Vereinsmitglied	Aktiv
<input type="checkbox"/>									Vereinsmitglied	Aktiv
<input type="checkbox"/>									Vereinsmitglied	Aktiv

Der Text der Benachrichtigungsemail kann über Administration → Seitenverwaltung → CMS angepasst werden. Wählen Sie in der Suche Art = Email-Template. Der Name des Templates lautet **zugangsdaten_senden**.

Sobald ein Benutzer als **aktiv** in der Datenbank eingetragen ist, kann er auch über die Funktion Passwort anfordern auf der Loginseite ein Passwort anfordern.

Initialpasswort setzen

Ab Version 12.7.3 ist es möglich ein Initialpasswort zu vergeben. Dabei wird nach einem definierten Schema, welches über die [Seitenkonfiguration](#) definiert werden kann, ein Passwort vergeben. Dies kann z. B. eine Kombination der Mitgliedsnummer und der PLZ des Nutzers bestehen.

Registration neuer Nutzer

Wenn die Konfiguration vorsieht, dass sich Benutzer selbst registrieren können, so ist es nicht notwendig die neuen Benutzer selbst anzulegen. Auf der Loginseite besteht dann die Möglichkeit sich für die Seite zu registrieren. Die entsprechende Einstellung befindet sich in der [Seitenkonfiguration](#) im Administrationsbereich.