

Inhaltsverzeichnis

Seitenkonfiguration	2
Bereich Home-Infoboxen	2
Bereich Sicherheit	2
Bereich Email-Benachrichtigungen	2
Bereich System	3
Bereich Zucht	3

Seitenkonfiguration

Die Seitenkonfiguration befindet sich im [Administrationsbereich](#) und dient der Anpassungen vieler unterschiedlicher Parameter und Funktionen von Breedmaster. Je nach Zugriffsberechtigung sind nicht alle der nachfolgend aufgeführten Funktionen für alle Benutzer sichtbar.

Bereich Home-Infoboxen

Auf der Homeseite können über Infoboxen im rechten Bereich unterschiedliche Informationen ein-/ausgeblendet werden. Diese sind nachfolgend aufgeführt:

Thema	Beschreibung	Beispiel/Parameter
Schnellsuche	Schaltet auf der Homeseite die Schnellsuche ein bzw. aus.	1=Suche ein 0=Suche deaktiviert
Zufallsbild	Zeigt auf der Homeseite ein zufälliges Hundebild aus der Bildergalerie an.	1=ein 0=aus
Statistik	Zeigt auf der Homeseite eine Übersicht der erfassten Hunde.	1=ein 0=deaktiviert
Aktuelle Deckrüden	Zeigt auf der Homeseite eine Liste der zuletzt Zuchtzugelassenen Deckrüden an.\\Wertebereich 0-20	0=Deaktivert
Aktuelle Deckmeldungen	Zeigt auf der Homeseite eine Liste der zuletzt eingetragenen Deckmeldungen an.\\Wertebereich 0-20	0=Deaktivert
Aktuelle Wurfmeldungen	Zeigt auf der Homeseite eine Liste der zuletzt eingetragenen Wurfmeldungen an.\\Wertebereich 0-20	0=Deaktivert
Zeige News	Zeigt auf der Homeseite CMS-Artikel aus der Kategorie News an. Wertebereich 0-20	0=Deaktivert
Zeige Bemerkungen	Zeigt auf der Homeseite die zuletzt eingetragenen Bemerkungen zu Hunden an.\\Wertebereich 0-20 [Breedmaster 2016]	0=Deaktivert
Spendenbutton	Zeigt auf der Homeseite einen Paypal Button. Tutorial-Paypal .	1=ein 0=deaktiviert
Autodelete Wurfplanung	Zeit in Tagen, nachdem die Wurfplanungen automatisch gelöscht werden.	10

Bereich Sicherheit

Thema	Beschreibung	Beispiel/Parameter
Ländersperre	Sperrt den Zugriff aus den angegeben Ländern. Die Schreibweise entspricht den offiziellen Länderkürzeln.	cn, jp, ua sperrt alle Nutzer deren IP-Adressblock den Ländern China, Japan oder Ukraine zugewiesen ist.
Max 30 Sek.	Maximal erlaubte Seitenzahl die innerhalb von 30 Sekunden aufgerufen werden darf.	25
Max 30 Min.	Maximal erlaubte Seitenzahl die innerhalb von 30 Minuten aufgerufen werden darf.	250
Max 3 Std.	Maximal erlaubte Seitenzahl die innerhalb von 3 Stunden aufgerufen werden darf.	500

Bereich Email-Benachrichtigungen

Beim Hinzufügen und Bearbeiten von Datensätzen kann über diese Funktion automatisch eine Email versendet werden.

Die Funktion wird deaktiviert, indem eine 0 in das Eingabefeld eingetragen wird.

Bereich System

Sprachauswahl	Zeigt eine Auswahl für die Sprache an	25
Frontend-Edit	Zeigt einen Editierbutton bei CMS-Artikeln an	250
Infobox Berechtigung	Zeigt unterhalb des Footers eine Übersicht welche Benutzergruppen auf die Seite zugreifen können	1=ein 0=aus
Benutzerregistrierung	Erlaubt eine Registrierung durch Nutzer	1=ein 0=aus

Bereich Zucht

Beschreibung	Erläuterung	Beispiele/Vorgabewerte/Parameter
1. Verbands ID für den Ahnentafeldruck	Bei Hunden mit der angegebenen Verbands ID wird ein Drucksymbol in der Stammdatenvverwaltung Hunde angezeigt.	1
2. Verbands ID für den Ahnentafeldruck	Wie oben, allerdings für das Register. Es wird auch ein anderes Drucklayout angezogen	9999
IK/AVK Anzahl Generationen	Anzahl der Generationen die für die Berechnung von IK und AVK herangezogen wird. Mögliche Werte: 3-8	5
Methode IK	Anzahl der Generationen die für die Berechnung von IK und AVK herangezogen wird. Mögliche Werte: 3-8	1 = vollständig, inkl. Ahneninzucht 0 = Insonomiekoeffizient
AVK / AK	Legt fest ob der AVK oder der AV berechnet wird.	1 = AVK (Ahnenverlustkoeffizient) 0 = AV (Ahnenverlust)
Position Hundename	Vorgabe der Position des Hundenamens in der Hundestammdatenvverwaltung beim hinzufügen von Datensätzen.	0 = HUNDENAME Zwinger 1 = Zwinger HUNDENAME 2 = NUR HUNDENAME
Anzeige Wurfankündigungen	Anzahl der Tage die eine Wurfankündigung noch angezeigt wird, obwohl der errechnete Termin bereits verstrichen ist.	7
Zwinger Aktiv/Inaktiv	Anzahl Jahre ab dem ein Zwinger als Inaktiv gilt	2
Wurfplanungen	Anzahl Tage nach dem die Wurfplanung automatisch gelöscht wird	10
Sortierreihenfolge Hundestammdatn	Legt die Sortierreihenfolge der Hundestammdatn fest. Standardeinstellung: `animal_id` DESC	`aktualisiert` DESC
Einzeltitlelverwaltung	Legt fest ob die Titel über ein Texteingabefeld in den Stammdatn oder als Einzeleintrag in Tabellenform verwaltet werden.	0 = Texteingabefeld 1 = Einzeltitlelverwaltung