

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Seitenkonfiguration | 2 |
| Bereich Home-Infoboxen | 2 |
| Bereich Sicherheit | 2 |
| Bereich Email-Benachrichtigungen | 3 |
| Bereich System | 3 |
| Bereich Zucht | 3 |

Seitenkonfiguration

Die Seitenkonfiguration befindet sich im [Administrationsbereich](#) und dient der Anpassungen vieler unterschiedlicher Parameter und Funktionen von Breedmaster. Je nach Zugriffsberechtigung sind nicht alle der nachfolgend aufgeführten Funktionen für alle Benutzer sichtbar.

Bereich Home-Infoboxen

Auf der Homeseite können über Infoboxen im rechten Bereich unterschiedliche Informationen ein-/ausgeblendet werden. Diese sind nachfolgend aufgeführt:

| Thema | Beschreibung | Beispiel/Parameter |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| Schnellsuche | Schaltet auf der Homeseite die Schnellsuche ein bzw. aus. | 1=Suche ein 0=Suche deaktiviert |
| Zufallsbild | Zeigt auf der Homeseite ein zufälliges Hundebild aus der Bildergalerie an. | 1=ein 0=aus |
| Zufallsbild Kategorie | Die ID der Bildkategorie die für die Bildanzeige verwendet wird. Mehrere Kategorien können durch Komma getrennt eingetragen werden. \\0=alle Kategorien werden berücksichtigt | 1,3,7 |
| Statistik | Zeigt auf der Homeseite eine Übersicht der erfassten Hunde. | 1=ein 0=deaktiviert |
| Aktuelle Deckrüden | Zeigt auf der Homeseite eine Liste der zuletzt Zuchtzugelassenen Deckrüden an. Wertebereich 0-20 | 0=Deaktivert |
| Aktuelle Deckmeldungen | Zeigt auf der Homeseite eine Liste der zuletzt eingetragenen Deckmeldungen an. Wertebereich 0-20 | 0=Deaktivert |
| Aktuelle Wurfmeldungen | Zeigt auf der Homeseite eine Liste der zuletzt eingetragenen Wurfmeldungen an. Wertebereich 0-20 | 0=Deaktivert |
| Aktuelle Würfe Verbandskennezeichen | Es sind mehrere Verbände möglich, diese müssen durch Komma getrennt eingetragen werden. 0 = Würfe aus allen Verbänden werden angezeigt | |
| Zeige News | Zeigt auf der Homeseite CMS-Artikel aus der Kategorie News an. Wertebereich 0-20 | 0=Deaktivert |
| Zeige Bemerkungen | Zeigt auf der Homeseite die zuletzt eingetragenen Bemerkungen zu Hunden an. Wertebereich 0-20 [Breedmaster 2016] | 0=Deaktivert |
| Spendenbutton | Zeigt auf der Homeseite einen Paypal Button. Tutorial-Paypal . | 1=ein 0=deaktiviert |
| Autodelete Wurfplanung | Zeit in Tagen, nachdem die Wurfplanungen automatisch gelöscht werden. | 10 |

Bereich Sicherheit

| Thema | Beschreibung | Beispiel/Parameter |
|--------------|--|---|
| Ländersperre | Sperrt den Zugriff aus den angegeben Ländern. Die Schreibweise entspricht den offiziellen Länderkürzeln. | cn, jp, ua sperrt alle Nutzer deren IP-Adressblock den Ländern China, Japan oder Ukraine zugewiesen ist. |
| Max 30 Sek. | Maximal erlaubte Seitenzahl die innerhalb von 30 Sekunden aufgerufen werden darf. | 25 |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| Max 30 Min. | Maximal erlaubte Seitenzahl die innerhalb von 30 Minuten aufgerufen werden darf. | 250 |
| Max 3 Std. | Maximal erlaubte Seitenzahl die innerhalb von 3 Stunden aufgerufen werden darf. | 500 |
| Cookies | Zeigt eine Info-Box mit einem Hinweis auf die Nutzung von Cookies | 1=ein 0=deaktiviert |

Bereich Email-Benachrichtigungen

Beim Hinzufügen und Bearbeiten von Datensätzen kann über diese Funktion automatisch eine Email versendet werden.

Die Funktion wird deaktiviert, indem eine 0 in das Eingabefeld eingetragen wird.

Bereich System

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| Sprachauswahl | Zeigt eine Auswahl für die Sprache an | 1=ein 0=aus |
| Frontend-Edit | Zeigt einen Editierbutton bei CMS-Artikeln an | 1=ein 0=aus |
| Infobox Berechtigung | Zeigt unterhalb des Footers eine Übersicht welche Benutzergruppen auf die Seite zugreifen können | 1=ein 0=aus |
| Benutzerregistrierung | Erlaubt eine Registrierung durch Nutzer | 1=ein 0=aus |

Bereich Zucht

| Beschreibung | Erläuterung | Beispiele/Vorgabewerte/Parameter |
|--|---|--|
| 1. Verbands ID für den Ahnentafeldruck | Bei Hunden mit der angegebenen Verbands ID wird ein Drucksymbol in der Stammdatenverwaltung Hunde angezeigt. | 1 |
| 2. Verbands ID für den Ahnentafeldruck | Wie oben, allerdings für das Register. Es wird auch ein anderes Drucklayout angezogen | 9999 |
| IK/AVK Anzahl Generationen | Anzahl der Generationen die für die Berechnung von IK und AVK herangezogen wird. Mögliche Werte: 3-8 | 5 |
| Methode IK | Anzahl der Generationen die für die Berechnung von IK und AVK herangezogen wird. Mögliche Werte: 3-8 | 1 = vollständig, inkl. Ahneninzucht 0 = Insonomiekoeffizient |
| AVK / AK | Legt fest ob der AVK oder der AV berechnet wird. | 1 = AVK (Ahnenverlustkoeffizient) 0 = AV (Ahnenverlust) |
| Position Hundename | Vorgabe der Position des Hundenamens in der Hundestammdatenverwaltung beim hinzufügen von Datensätzen. | 0 = HUNDENAME Zwinger 1 = Zwinger HUNDENAME 2 = NUR HUNDENAME |
| Anzeige Wurfankündigungen | Anzahl der Tage die eine Wurfankündigung noch angezeigt wird, obwohl der errechnete Termin bereits verstrichen ist. | 7 |
| Zwinger Aktiv/Inaktiv | Anzahl Jahre ab dem ein Zwinger als Inaktiv gilt | 2 |
| Wurfplanungen | Anzahl Tage nach dem die Wurfplanung automatisch gelöscht wird | 10 |
| Sortierreihenfolge Hundestammdaten | Legt die Sortierreihenfolge der Hundestammdaten fest. Standardeinstellung: `animal_id` DESC | `aktualisiert` DESC |

| Beschreibung | Erläuterung | Beispiele/Vorgabewerte/Parameter |
|------------------------|--|---|
| Einzeltitlelverwaltung | Legt fest ob die Titel über ein Texteingabefeld in den Stammdaten oder als Einzeleintrag in Tabellenform verwaltet werden. | 0 = Texteingabefeld 1 = Einzeltitlelverwaltung |
| Schreibweise AT | Vorgabe der Schreibweise des Hundenamens/Zwingers im Ahnentafeldruck | 0 = Hundename Zwinger 1 = HUNDENAME ZWINGER 2 = HUNDENAME Zwinger |