Inhaltsverzeichnis

Seitenkonfiguration	2
Bereich Home-Infoboxen	
Bereich Sicherheit	
Bereich Email-Benachrichtigungen	
Bereich System	
Bereich Zucht	

06.05.2024 13:57 2/4 Seitenkonfiguration

Seitenkonfiguration

Die Seitenkonfiguration befindet sich im Administrationsbereich und dient der Anpassungen vieler unterschiedlicher Parameter und Funktionen von Breedmaster. Je nach Zugriffsberechtigung sind nicht alle der nachfolgend aufgeführten Funktionen für alle Benutzer sichtbar.

Bereich Home-Infoboxen

Auf der Homeseite können über Infoboxen im rechten Bereich unterschiedliche Informationen ein-/ausgeblendet werden. Diese sind nachfolgend aufgeführt:

Thema	Beschreibung	Beispiel/Parameter
Schnellsuche	Schaltet auf der Homeseite die Schnellsuche ein bzw. aus.	1=Suche ein 0=Suche deaktiviert
Zufallsbild	Zeigt auf der Homeseite ein zufälliges Hundebild aus der Bildergalerie an.	1=ein 0=aus
Zufallsbild Kategorie	Die ID der Bildkategorie die für die Bildanzeige verwendet wird. Mehrere Kategorien können durch Komma getrennt eingetragen werden.\\0=alle Kategorien werden berücksichtigt	1,3,7
Statistik	Zeigt auf der Homeseite eine Übersicht der erfassten Hunde.	1=ein 0=deaktiviert
Aktuelle Deckrüden	Zeigt auf der Homeseite eine Liste der zuletzt Zuchtzugelassenen Deckrüden an. Wertebereich 0-20	0=Deaktivert
Aktuelle Deckmeldungen	Zeigt auf der Homeseite eine Liste der zuletzt eingetragenen Deckmeldungen an. Wertebereich 0-20	0=Deaktivert
Aktuelle Wurfmeldungen	Zeigt auf der Homeseite eine Liste der zuletzt eingetragenen Wurfmeldungen an. Wertebereich 0-20	0=Deaktivert
Aktuelle Würfe Verbandskennzeichen	Es sind mehrere Verbände möglich, diese müssen durch Komma getrennt eingetragen werden. 0 = Würfe aus allen Verbänden werden angezeigt	
Zeige News	Zeigt auf der Homeseite CMS-Artikel aus der Kategorie News an. Wertebereich 0-20	0=Deaktivert
Zeige Bemerkungen	Zeigt auf der Homeseite die zuletzt eingetragenen Bemerkungen zu Hunden an. Wertebereich 0-20 [Breedmaster 2016]	0=Deaktivert
Spendenbutton	Zeigt auf der Homeseite einen Paypal Button. Tutorial-Paypal.	1=ein 0=deaktiviert
Autodelete Wurfplanung	Zeit in Tagen, nachdem die Wurfplanungen automatisch gelöscht werden.	10

Bereich Sicherheit

Thema	Beschreibung	Beispiel/Parameter
Ländersperre	Schreibweise entspricht den offiziellen Länderkürzeln	cn, jp, ua sperrt alle Nutzer deren IP-Adressblock den Ländern China, Japan oder Ukraine zugewiesen ist.
	Maximal erlaubte Seitenzahl die innerhalb von 30 Sekunden aufgerufen werden darf.	25

06.05.2024 13:57 3/4 Seitenkonfiguration

	Maximal erlaubte Seitenzahl die innerhalb von 30 Minuten aufgerufen werden darf.	250
IMAY 3 STO	Maximal erlaubte Seitenzahl die innerhalb von 3 Stunden aufgerufen werden darf.	500
Cookies	Zeigt eine Info-Box mit einem Hinweis auf die Nutzung von Cookies	1=ein 0=deaktiviert

Bereich Email-Benachrichtigungen

Beim Hinzufügen und Bearbeiten von Datensätzen kann über diese Funktion automatisch eine Email versendet werden.

Die Funktion wird deaktiviert, indem eine 0 in das Eingabefeld eingetragen wird.

Bereich System

Sprachauswahl	Zeigt eine Auswahl für die Sprache an	25
Frontend-Edit	Zeigt einen Editierbutton bei CMS-Artikeln an	250
Infobox Berechtigung	Zeigt unterhalb des Footers eine Übersicht welche Benutzergruppen auf die Seite zugreifen können	1=ein 0=aus
	Erlauht eine Registrierung durch Nutzer	1=ein 0=aus

Bereich Zucht

Beschreibung	Erläuterung	Beispiele/Vorgabewerte/Parameter
Verbands ID für den Ahnentafeldruck	Bei Hunden mit der angegebenen Verbands ID wird ein Drucksymbol in der Stammdatenverwaltung Hunde angezeigt.	1
2. Verbands ID für den Ahnentafeldruck	Wie oben, allerdings für das Register. Es wird auch ein anderes Drucklayout angezogen	9999
IK/AVK Anzahl Generationen	Anzahl der Generationen die für die Berechnung von IK und AVK herangezogen wird. Mögliche Werte: 3-8	5
Methode IK	Anzahl der Generationen die für die Berechnung von IK und AVK herangezogen wird. Mögliche Werte: 3-8	1 = vollständig, inkl. Ahneninzucht 0 = Insonomiekoeffizient
AVK / AK	Legt fest ob der AVK oder der AV berechnet wird.	1 = AVK (Ahnenverlustkoeeffizient) 0 = AV (Ahnenverlust)
Position Hundename	Vorgabe der Position des Hundenamens in der Hundestammdatenverwaltung beim hinzufügen von Datensätzen.	0 = HUNDENAME Zwinger 1 = Zwinger HUNDENAME 2 = NUR HUNDENAME
Anzeige Wurfankündigungen	Anzahl der Tage die eine Wurfankündigung noch angezeigt wird, obwohl der errechnete Termin bereits verstrichen ist.	7
Zwinger Aktiv/Inaktiv	Anzahl Jahre ab dem ein Zwinger als Inaktiv gilt	2
Wurfplanungen	Anzahl Tage nach dem die Wurfplanung automatisch gelöscht wird	10
Sortierreihenfolge Hundestammdaten	Legt die Sortierreihenfolge der Hundestammdaten fest. Standardeinstellung: `animal_id` DESC	`aktualisiert` DESC

Beschreibung	Erläuterung	Beispiele/Vorgabewerte/Parameter
Einzeltitelverwaltung	Legt fest ob die Titel über ein Texteingabefeld in den Stammdaten oder als Einzeleintrag in Tabellenform verwaltet werden.	0 = Texteingabefeld 1 = Einzeltitelverwaltung
Schreibweise AT	Vorgabe der Schreibweise des Hundenamens/Zwingers im Ahnentafeldruck	0 = Hundename Zwinger 1 = HUNDENAME ZWINGER 2 = HUNDENAME Zwinger